


Настройка оплаты через внешний pin-pad

Для фиксации **оплат**, принятых через банковский терминал, не подключенный к кассе, необходимо использовать средство оплаты с типом "Голосовая авторизация".

По умолчанию, оплата таким средством приравнивается к оплате банковской картой (параметр **pType = Card**).

При оплате данным средством есть возможность ввести (сохранить в чеке) номер банковской карты и/или код авторизации. По умолчанию, такая возможность не включена.

Настройка голосовой авторизации происходит на **кассовом сервере** по адресу: **Магазин – Типы касс**, где нужно выбрать тип кассы и нажать кнопку **Настройки**:



Настройки необходимо осуществлять в следующем порядке:

- в файле **mintukm (mintukm.conf)** раскомментировать строку **{ include file("conf/hardware/bank/voice_authorization.conf") }**;
- в **voice_authorization.conf (services\voice_authorization.conf)** определить необходимые параметры (запрос номера карты, кода авторизации и т.д.);
- в **payment_voice_authorization.conf (services\payment\payment_voice_authorization.conf)** указать идентификатор (**paymentId**) и название (**name**) платежного средства: **PaymentId** должен иметь уникальное значение для каждого средства оплаты;
- в **payment.conf (services\payment\payment.conf)** в секции **plugins** раскомментировать строку с внешним банковским терминалом.

Все выполненные настройки нужно сохранить.