


Безбумажный чек (₽)

Внимание! Работа с функционалом безбумажного чека требует приобретения соответствующей лицензии.

Функционал [отказа от печати бумажного чека](#) настраивается на [кассовом сервере](#) по адресу: **Магазин – Типы касс** нужно выбрать тип кассы и нажать кнопку **Настройки**:



В раздел **bl** конфигурационного файла **sale.conf** (`applications\sale\sale.conf`) необходимо добавить следующие параметры и выставить соответствующие их значения:

```
doNotPrintReceipt = true #      (true -      , false -      )
doNotPrintPaymentSlips = true #      (true -      , false -      )
requestUserInfo = true #
canPrintReceipt = true #
showSendToPhoneButton = true #
```

- **doNotPrintReceipt** – в значении **true** отключает печать бумажного чека в случае отправки его в электронном виде (параметр не учитывается, если печать чека запрошена принудительно с помощью опции **Не отправлять электронный чек**);
- **doNot PrintPayments** – в значении **true** позволяет не печатать банковские слипы (параметр не учитывается, если печать чека запрошена принудительно с помощью опции **Не отправлять электронный чек**);
- **requestUserInfo** – в значении **true** отвечает за вывод **диалогового окна** с предложением ввести контактные данные покупателя для отправки ему электронного чека (появляется на этапе использования первого выбранного средства оплаты);
- **canPrintReceipt = true** – в значении **true** отвечает за вывод в **диалоговом окне** предложения все же распечатать бумажный чек.
- **showSendToPhoneButton** – в значении **true** отвечает за вывод в **диалоговом окне** предложения отправить чек на телефон покупателя. Если параметр отсутствует – по умолчанию, кнопка показывается.

Настройки необходимо сохранить.