

СуперМаг Плюс: Ключ защиты HASP \ Sentinel

Внимание! В рамках версии торговой системы СуперМаг Плюс 1.050

добавлена возможность получать лицензионную информацию от специального веб-сервера лицензирования.

В этом случае, не требуется получать файл лицензии и не требуется аппаратный ключ.

По вопросам перехода на онлайн-лицензирование просьба обращаться к курирующему менеджеру.

По перед тем как заказывать новую лицензию или новый ключ, нужно попробовать переставить драйвер.

Для этого:

- попробовать более старый драйвер. <https://cloud.mail.ru/public/FaZt/aYRrCMjPL>

* ссылка может устареть, тогда берем драйвер с нашего FTP (Sentinel HASP для Windows_X.XX_Консоль)

1. Удаляем ключ физически из системы, или отключаем в диспетчере устройств.
2. Деинсталлируем драйвер
haspdinst_6_63.exe -r -kr -fss
haspdinst_6_63.exe -fr -kr -fss
3. Перезагружаем сервер.
4. Устанавливаем ключ, он должен определиться как неизвестное устройство. Если он определился как ключ -> повторяем п.1.,2.
5. Удаляем ключ физически из системы, или отключаем в диспетчере устройств.
6. haspdinst_6_63.exe -i
7. Перезагружаем сервер.
8. Возвращаем ключ.
9. Работаем.

Так же обнаружено:

Обнаружено, что сервера, на которых не работает "чистый" HASP (в то время как с HASP\Sentinel всё хорошо).

Он виден, но Сервер лицензий сообщает «Файл лицензии повреждён или ошибка ключа».

Ошибка лечится установкой драйвера HASP 7.80 от 6 апреля 2018 с пользовательским интерфейсом (HASPUserSetup.exe).

"Error when starting the aksfridge service with parameters 1157 577 1.

This is an internal error.

For assistance, contact your administrator or the software manufacturer.

Status Code: 48 5 733 577"

Open command prompt in elevated mode(Run As Admin) and execute the following commands-

```
bcdedit -set LOADOPTIONS DISABLE_INTEGRITY_CHECKS
```

```
bcdedit -set TESTSIGNING ON
```

Now restart the machine.

Try installing the drivers after the machine reboot.

На Windows7 64 - встал драйвер haspdinst_5_86.7z - но CM+ не увидел, после перезагрузки подставился haspdinst_6_63.7z - CM+ - ключ увидел. Больше экспериментов не ставил.

Драйвер HASP версии 6.63, который мы устанавливаем поддерживает следующие ОС:

Windows XP SP3 (x86)
Windows XP SP2 (x64)
Windows Vista SP2
Windows 7 SP1
Windows 8.1
Windows Server 2003 SP2
Windows 2008 SP2
Windows 2008 R2 SP1
Windows Server 2012 R2
Windows XP Embedded standard (x86)
Windows 7 SP1 Embedded standard (x86)

Новые драйвера начиная от версии 7.103 поддерживают версии:

>Windows 7 SP1
>Windows 8.1 SP1
>Windows Server 2008 R2 SP1
>Windows Server 2012 R2
>Windows Server 2016
>Windows Server 2019
>Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
>Windows 10 Version 1903
и новее....

Из поддержки выпал сервер 2003 и XP