Ритейл Софт · СУПЕРМАГ+

# Прямой обмен с ГИС «Меркурий»

Описание изменений в версиях 1.052–1.060

**Содержание**


01 Что изменилось и подключение

02 Справочники

03 Гашение ВСД

04 Остатки и отгрузка

05 Производство

06 Внедрение и ограничения

01 ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

# Супермаг+ обменивается с ВетИС напрямую, без провайдера

| Аспект | Было | Стало |
|---|---|---|
| **Канал** | Через провайдера | Сервер обмена данными |
| **Протокол** | «Меркурий – обмен данными» | «Меркурий – Ветис API» |
| **Площадки** | Без ХС | Вместе с ХС |
| **Новые разделы** | — | Остатки, Отгрузка, Производство |

### Что нужно для подключения

- **Логин, пароль и ключ Ветис API** — выдаёт Россельхознадзор
- **Учётная запись Меркурий** — создаёт администратор ХС на accounts.vetrf.ru
- **Адресат обмена** в формате «Меркурий – Ветис API», служба сервера запущена
- **Контур:** продуктивный (данные) или тестовый (проверка)

**ВЫВОД** Обмен через провайдера сохранён только для разделов «Номенклатура», «Перевозка», «Расход на производство» и «Выход из производства».

02 СПРАВОЧНИКИ

# Справочники загружаются из ВетИС и связываются с данными Супермаг+

| Справочник | Что нового | Что сделать |
|---|---|---|
| **Единицы измерения** | Полный перечень из ВетИС, автоматический расчёт коэффициентов | «Запросить единицы измерения» → «Перечитать» |
| **Цели (назначения грузов)** | Новая закладка, используется в транспортном ВСД | Загрузить и удалить лишние назначения |
| **Площадки и ХС** | Площадка хранится вместе с хозяйствующим субъектом | Привязать пару к месту хранения или контрагенту |
| **Подконтрольная продукция** | Закладка «Меркурий» в карточке; заполнение по GUID | Связать продукцию с артикулами |
| **Рассылка «НА»** | Номенклатура ГИС отсылается с артикулом в свои БД | Флаг «Дополнительно отослать…» |

**ВЫВОД** Без связи продукции Меркурия с артикулами документы Меркурия и Супермаг+ не сопоставляются.

03 ГАШЕНИЕ ВСД

# Гашение ВСД выполняется в три шага по правилу допуска 5%

## Порядок действий

1. Связать номенклатуру ВСД с артикулом (кнопка «Номенклатура»)
2. Подобрать приходную накладную или накладную на перемещение в статусе «Принят»
3. Погасить один или несколько ВСД; «Сопоставить и погасить» делает всё автоматически

## Правило расхождения количества

| Приход vs ВСД | Результат |
|---|---|
| **В пределах ±5%** | Гасится фактическое количество |
| **Больше на 5%+** | Гасится объём ВСД, остаток — на доп. ВСД |
| **Меньше на 5%+** | Акт несоответствия с причиной |

**ВЫВОД** Одной накладной можно погасить несколько ВСД, но один ВСД нельзя гасить несколькими накладными.

04 ОСТАТКИ И ОТГРУЗКА

# Остатки и отгрузка ведутся по партиям ГИС «Меркурий»

## Раздел «Остатки ГИС «Меркурий»»

- Партии по ХС и площадке, с артикулом и названием товара
- Дата последнего получения остатков
- Списание партий с истёкшим сроком: остаток обнуляется, затем перечитывается
- Журнал истории обмена с ответами Меркурия
- Доступ по роли «Меркурий. Остатки»

## Документ «Отгрузка»

- Транспортный ВСД из расходной накладной или перемещения
- Мастер: основание → площадки → партия → продукция → транспорт → вет. заключение
- Подбор партий с учётом минимального срока годности
- Аннулирование непогашенных ВСД и печать реестра

**ВЫВОД** Остатки хранятся в базе Супермаг+ после запроса — перед отгрузкой их стоит перечитать.

05 ПРОИЗВОДСТВО

# Производственный ВСД и списание сырья создаются из акта производства

| Аспект | Было (через провайдера) | Стало (раздел «Производство» ГИС) |
|---|---|---|
| **Разделы** | «Расход на производство» и «Выход из производства» | Один документ «Производство» |
| **Основание** | Документы производства | Акт производства или «Выход из производства» |
| **Сырьё** | «Незавершённое производство» | Автоподбор партий от раннего срока годности |
| **Прослеживаемость** | Слабая, возможны претензии ГИС | Партии сырья связаны с продукцией |

**ВАЖНО** Сменить единицу измерения при расходе нельзя: ингредиенты списываются без преобразования артикула.

06 ВНЕДРЕНИЕ

# Переход на прямой обмен: шесть шагов и известные ограничения

## Шаги после обновления

1. Получить атрибуты Ветис API и учётную запись Меркурий
2. Настроить адресат и запустить службу сервера обмена
3. Запросить единицы измерения и цели
4. Описать ХС, запросить и привязать площадки
5. Связать подконтрольную продукцию с артикулами
6. Выдать роли и проверять журнал обмена

## Не реализовано в текущей версии

- Автоматический возвратный ВСД при недостаче
- Приёмка с возвратом части продукции
- Автоматическая рассылка объекта «НА»