



Смена кассира

- Смена кассира
- Временный перерыв

Функция **Смена кассира** позволяет кассирам подменять друг друга (опция **Сменить кассира**). Также с ее помощью кассир может оформить перерыв в своей работе на кассе специальным сообщением на дисплее покупателя (опция **Временный перерыв**).


Смена кассира

При выборе опции **Сменить кассира** система предложит выбрать учетную запись подменяющего кассира из числа созданных в ней:

Касса УKM-клиент	Touch-касса Lillo
	


После выбора нового кассира необходимо нажать кнопку **Ввод**.

Вызов функции смены кассира на touch-кассе Lillo осуществляется из интерфейса самой кассы:



На кассе УКМ-клиент функция смены кассира вызывается с помощью заранее настроенной клавиши. Настройки клавиши **Временный перерыв** для кассы УКМ-клиент заключаются в следующем.

1. В разделе кассового сервера **Настройка сервера и оборудования – Оборудование ККМ – Раскладки клавиатуры** необходимо:



1 – выбрать клавишу (для клавиатурной кассы), которая будет активировать функцию временного перерыва;

2 – в строке меню **Функциональный** нажать кнопку Поиск;

3 – в появившемся окне ввести (полностью или частично) название функции **Смена кассира**;

4 – из списка предложенных системой вариантов выбрать опцию **Смена кассира**.

Откроется следующее окно, где необходимо нажать кнопку **Применить**:

Редактирование параметров команды "Смена кассира" ✕

Функция

Смена кассира ▼

☐ Использовать как Esc

⊕ Права действительны при наличии прав на функцию)

✓ Применить

⌵ Отмена

?

Выполненные настройки нужно **Сохранить**:

2

+ Добавить MCR в разрыв


Кальк	Ден.	Ctrl	Shft	Alt	Ctrl	Арти		ВВОД		Пдтр
	ящик					кул		ШК		Итог

Отмена


3

Опция **Временный перерыв** позволяет оформить перерыв в работе кассира специальным сообщением на дисплее покупателя, например:

Опция **Временный перерыв** позволяет оформить перерыв в работе кассира специальным сообщением на дисплее покупателя, например:



Перед уходом на перерыв, кассир активирует режим **Временный перерыв**, выбрав соответствующую опцию в интерфейсе touch-кассы Lillo и нажав на заранее настроенную на вызов данной функции клавишу на кассе УКМ-клиент:




С этого момента касса уходит в заблокированный режим. На дисплее покупателя отображается надпись, например "Тех. перерыв с 10.00 по 10.15". Для вывода кассы из режима **Временный перерыв**, кассир должен просканировать свою карту, после чего касса сразу перейдет в рабочий режим. В рамках реализованного на данный момент функционала, вывести кассу из режима временного перерыва может только тот кассир, который активировал на кассе данный режим. Считывание карты другого кассира не повлечет за собой вывода кассы из режима временного перерыва.

УКМ 4 автоматически осуществляет логирование перерывов на кассе. Данные о начале и окончании перерыва сохраняются в системе и [реплицируются на сервер магазина \(СГО\)](#). Их также можно выгрузить через конве ртер [Стандартный экспорт 4](#).

Вызов функции **Временный перерыв** на кассе УКМ-клиент осуществляется соответствующей клавишей. Настройки клавиши **Временный перерыв** для кассы УКМ-клиент заключаются в следующем.

1. В разделе кассового сервера **Настройка сервера и оборудования – Оборудование ККМ – Раскладки клавиатуры** необходимо:




1 – выбрать клавишу (для клавиатурной кассы), которая будет активировать функцию временного перерыва;

2 – в строке меню **Функциональный** нажать кнопку **Поиск**;

3 – в появившемся окне ввести (полностью или частично) название функции **Смена кассира**;


4 – из списка предложенных системой вариантов выбрать опцию **Смена кассира**.

Откроется следующее окно:



В поле **Функция** следует из выпадающего списка выбрать опцию **Временный перерыв** и настроить предложенные системой параметры:

Редактирование параметров команды "Смена кассира" ✕



Функция: **Временный перерыв** ▼

☐ Использовать как Esc

Длительность перерыва:

☐ Сохранить информацию о событии

☐ Запретить в открытом чеке

+ Права (действительны при наличии прав на функцию)

Использовать как Esc – если на кассе будет открыто любое окно, которое можно закрыть путем нажатия кнопки **Esc**, то нажатие этой кнопки с таким параметром закроет окно, а не вызовет функцию временного перерыва.

Длительность перерыва – по умолчанию, указывается в минутах.

Сохранить информацию о событии – активировать логирование перерывов в системе.

Запретить в открытом чеке – активация параметра приведет к невозможности перевести кассу в режим временного перерыва, когда на ней не завершен текущий чек.

Здесь же можно настроить **Права** на пользование данной функцией.

По окончании настроек, нажмите кнопку **Применить**.

Выполненные настройки необходимо **Сохранить**:

2

+ Добавить MCR в разрыв

▼

Кальк	Ден.	Ctrl	Shft	Alt	Ctrl	Арти		ВВОД		Пдтг
	ящик					кул		ШК		Итог



Отмена

3

Редактирование терминального меню "Стандартное меню кассового терминала" x

+ Добавить подменю

+ Добавить пункт

+ Добавить разделитель

Смена кассира

Смена кассира

Перерыв

Вверх Вниз

Вверх Вниз

Вверх Вниз

Банковские функции

Вверх Вниз

Вспомогательные функции

Вверх Вниз

Операции с чеками

Вверх Вниз

Отчеты

Вверх Вниз

Специальные отчеты

Вверх Вниз

Безналичные расчеты

Вверх Вниз

Выключение машины

Вверх Вниз

Подготовка к тестовой задаче

Вверх Вниз

Электронный журнал

Вверх Вниз

Режим налогового инспектора


Вверх Вниз

Сохранить

Отмена

Удалить

Кликнув вкладку **Перерыв**, можно в открывшемся окне с настройками отрегулировать **Параметры** функции перерыва:



В окне параметров функции доступны следующие настройки:

Редактирование параметров команды "Смена кассира"



Функция	Временный перерыв ▼
	<input checked="" type="checkbox"/> Использовать как Esc
Длительность перерыва	25
	<input checked="" type="checkbox"/> Сохранить информацию о событии
	<input type="checkbox"/> Запретить в открытом чеке
+ Права (действительны при наличии прав на функцию)	
<div>✓ Применить ✕ Отмена ?</div>	

Использовать как Esc – если на кассе будет открыто любое окно, которое можно закрыть путем нажатия кнопки **Esc**, то нажатие этой кнопки с таким параметром закроет окно, а не вызовет функцию временного перерыва.

Длительность перерыва – по умолчанию, указывается в минутах.

Сохранить информацию о событии – активировать логирование перерывов в системе.

Запретить в открытом чеке – активация параметра приведет к невозможности перевести кассу в режим временного перерыва, когда на ней не завершен текущий чек.

Здесь же можно настроить **Права** на пользование данной функцией.

По окончании настроек, нажмите кнопку **Применить**.

В последующих двух окнах также последовать нужно кликнуть **Применить** и **Сохранить**:

Редактирование терминального меню "Стандартное меню кассового терминала" x

+ Добавить подменю + Добавить пункт + Добавить разделитель

Смена кассира

Смена кассира

Перерыв

Вверх Вниз

Вверх Вниз

Вверх Вниз

Редактирование пункта меню x

Название * Смена кассира

☒ Скрывать при отсутствии прав на операцию

Тип функции Вспомогательные клавиши

Функция Смена кассира

Параметры

Редактирование текста сообщения о перерыве

Текст выводимого на дисплей покупателя сообщения можно [редактировать](#) в `display.lua` (функция `display_pause` и связанные с ней).