


Возврат без чека продажи

Конфигурационные файлы для настройки **возврата без чека** находятся на **кассовом сервере** по адресу: **Магазин – Типы касс**, где нужно выбрать тип кассы и нажать кнопку **Настройки**:




Чтобы активировать пункт меню **Возврат без чека** на **Рабочем столе** кассы, нужно в файле **mintukm.config** (**mintukm.config**) раскомментировать следующую строку:

```
{include file("conf/applications/return_wo_receipt/return_wo_receipt.conf")}
```

Изменения в файле необходимо сохранить.

Возврат без чека также используется для обработки заявок на возврат, возникающих при работе с **заказами**. В разделе кассового сервера **Кассиры – Роли кассиров** для данной функции отведена отдельная роль:



Возврат без чека на основании заказа – право позволяет обрабатывать заявки на возврат при работе с заказами.

Возврат без чека не на основании заказа – право позволяет оформлять возврат без чека во всех прочих случаях.

Возврат без чека – право открывает пользователю доступ к функционалу возвратов без чека в целом.

Таким образом, разрешенное право **Возврат без чека** является обязательным условием для возможности разрешения как права на **Возврат без чека на основании заказа**, так и права на **Возврат без чека не на основании заказа**. Иными словами, если проставить разрешение только на **Возврат без чека на основании заказа** или только на **Возврат без чека не на основании заказа** и при этом запретить **Возврат без чека**, пользователь не сможет работать с функционалом любых возвратов без чека вообще.

По умолчанию, разрешение или запрет на право **Возврат без чека на основании заказа** и право **Возврат без чека не на основании заказа** наследуются из значения права **Возврат без чека**.

Нужно сохранить настроенные права.