

УКМ 5. Газпромбанк. Динамический QR

ПО АО "Газпромбанк" позволяет производить оплаты через Систему быстрых платежей как по динамическим QR-кодам (см. настройки ниже), так и с помощью [кассовой платежной ссылки](#).

- [Настройки Универсального интегратора](#)
 - [Описание таблиц](#)
 - [Структура таблиц](#)
 - [Дополнительная информация](#)
- [Настройки на севере УКМ 5](#)

Настройки Универсального интегратора

Описание таблиц

- **qrgazprom_configuration** – таблица с общими настройками
- **qrgazprom_transaction** – журнал транзакций

Структура таблиц

- Общие настройки хранятся в таблице **qrrsb_configuration**:

enabled	0 – нет 1 – да	Включить/выключить интеграцию
gazprom_account		Номер счета
gazprom_login		Логин
gazprom_merchant_id		Идентификатор зарегистрированного партнёра в СБП
gazprom_pass		Пароль
gazprom_timeout		Время ожидания (в мс) ответа от сервера Газпромбанк (сетевой таймаут)
gazprom_url		Адрес отправки запросов
operation_wait_timeout		Время (в секундах), в течение которого происходит опрос статуса операции (подтверждена оплата или возврат): сколько ждать, пока покупатель оплатит
request_period		Период опроса статуса операции (в секундах): с какой частотой запрашивается статус
write_log_to_file	0 – нет 1 – да	Включить/выключить запись логов

Дополнительная информация

После заполнения данных в БД демона необходим перезапуск:

```
sudo systemctl stop qrpaid.service
```

```
sudo systemctl start qrpaid.service
```

RabbitMQ перезапускать не надо.

Название очереди **RabbitMQ** – **qrgazprom**.

Настройки на севере УКМ 5

[Стандартные](#).