

УКМ 5. Райффайзенбанк. Кассовая платежная ссылка

ПО АО "Райффайзенбанк" позволяет производить оплаты через Систему быстрых платежей как с помощью кассовой платежной ссылки (см. настройки ниже), так и [по динамическим QR-кодам](#).

Общий алгоритм процесса оплаты при помощи кассовой платежной ссылки описан [здесь](#).

- [Настройки Универсального интегратора](#)
 - [Описание таблиц](#)
 - [Структура таблиц](#)
 - [Дополнительная информация](#)
- [Настройки на севере УКМ 5](#)

Настройки Универсального интегратора

Описание таблиц

- `qrraiffd_variable_configuration` – таблица с общими настройками
- `qrraiffd_variable_cash_configuration` – таблица конфигураций для терминалов (касс)
- `qrraiffd_variable_transaction` – журнал транзакций

Структура таблиц

- Общие настройки хранятся в таблице `qrraiffd_variable_configuration`:

<code>account</code>		Номер счета
<code>enabled</code>	0 – нет 1 – да	Включить/выключить интеграцию
<code>input_src</code>	0 – по решению кассы 16 – распечатать на ККТ 32 – вывести по возможности на дисплей	
<code>key</code>		Ключ авторизации
<code>merchant_id</code>		Идентификатор зарегистрированного партнёра в СБП
<code>operation_wait_timeout</code>		Время (в секундах), в течение которого происходит опрос статуса операции (подтверждена оплата или возврат): сколько ждать, пока покупатель оплатит
<code>qrpay_timeout</code>		Время ожидания (в мс) ответа от сервера Райффайзенбанк (сетевой таймаут)
<code>qrpay_url</code>		Адрес отправки запросов
<code>request_period</code>		Период опроса статуса операции (в секундах): с какой частотой запрашивается статус

write_log_to_file	0 – нет	Включить/выключить запись логов
	1 – да	

- В таблице `qrraifd_variable_cash_configuration` хранится настройка для кассы:

cash_id		Идентификатор кассы в торговой системе
qr_id		Идентификатор кассовой ссылки
payload		Кассовая ссылка

Дополнительная информация

После заполнения данных в БД демона необходим перезапуск:

```
sudo systemctl stop qrrpayd.service  
  
sudo systemctl start qrrpayd.service
```

RabbitMQ перезапускать не надо.

Название очереди **RabbitMQ** – `qrraifd_variable`.

Настройки на севере УКМ 5

Стандартные, а также **специфические** для использования кассовой ссылки.