
Ритейл Софт · ТОРГОВАЯ СИСТЕМА СУПЕРМАГ+

# Прямой обмен с ГИС «Меркурий»

Что нового в версиях 1.052–1.060: от справочников до производственных ВСД

1.052 → 1.060 | ВетИС API | Без провайдера




**Ритейл Софт**

Digital Future of Retail

АРХИТЕКТУРА ОБМЕНА


# Обмен с ВетИС — напрямую, без провайдера

## БЫЛО

Супермаг+ → Провайдер → ГИС «Меркурий»

## СТАЛО

**Супермаг+** → **Сервер обмена данными** «Меркурий – Ветис API» → **ВетИС API** → **Меркурий** · ВСД, партии; **Цербер** · ХС, площадки




1. Формат «Меркурий – Ветис API»
2. Продуктивный или тестовый контур
3. Логин, пароль, ключ Ветис API
4. Учётная запись Меркурий


**Справочники** · **Гашение ВСД** · **Остатки** · **Отгрузка** · **Производство**

СПРАВОЧНИКИ


# Справочники связывают Супермаг+ и ГИС «Меркурий»

| СУПЕРМАГ+ | | ГИС «МЕРКУРИЙ» |
|---|---|---|
| Единица измерения артикула | коэффициент пересчёта | Единица измерения ГИС |
| Место хранения, контрагент | привязка пары | Хозяйствующий субъект + площадка |
| Артикул, закладка «Меркурий» | по GUID или при гашении | Подконтрольная продукция |
| Расходная накладная | при оформлении ВСД | Цель (назначение груза) |

**После обновления:** запросить единицы измерения, цели и площадки по ХС, затем связать продукцию с артикулами





Единицы измерения загружаются из ВетИС




Площадки запрашиваются вместе с ХС

ГАШЕНИЕ ВСД

# Гашение ВСД: три кнопки и правило 5%




**1 Номенклатура**
Связать продукцию ВСД с артикулом

**2 Подобрать накладную**
Приходная или перемещение, статус «Принят»


**3 Погасить**
Списком; «Сопоставить и погасить» — автоматически

**Приход относительно объёма ВСД, в единицах Меркурия**

| меньше на 5%+ | ±5% | больше на 5%+ |
|---|---|---|
| **Акт несоответствия** — причина из справочника | **Гасится факт** из накладной | **Гасится объём ВСД**, остаток — на доп. ВСД |

ОСТАТКИ ГИС «МЕРКУРИЙ»

# Партии Меркурия видны прямо в Супермаг+




1. ХС и площадка
2. Запрос складского журнала ГИС
3. Дата последнего получения
4. Срок годности каждой партии

## Списание просроченных партий

Дата: срок годности истекает до…

↓

Команда списания всех партий ХС

↓

Остаток партии = 0, запись остаётся

↓

Автоматическое перечитывание остатков

Нужна роль «Меркурий. Остатки»


ДОКУМЕНТ «ОТГРУЗКА» ГИС «МЕРКУРИЙ»

# Транспортный ВСД — за шесть шагов мастера

**1**

## Основание


Расходная накладная или перемещение




**2**

## Площадки


Отправитель и получатель




**3**

## Партия


С учётом срока годности




**4**

## Продукция


Объём относительно накладной




**5**

## Транспорт


Можно дополнить в мастере




**6**

## Вет. заключение

Цель груза и экспертиза




**Аннулирование непогашенных ВСД**

**Печать реестра ВСД**

**ВСД видны в полях накладных**

ПРОИЗВОДСТВО


# Производство: ВСД создаётся из акта производства

**Акт производства**
время изготовления

→ **Документ «Производство» ГИС**

→ **Производственный ВСД**

→ **Списание партий сырья**




**Было · через провайдера**

Два раздела и «Незавершённое производство»: сырьё плохо прослеживается

**Стало · напрямую**

Один документ: партия, ветсанэкспертиза, списание сырья

**Автоподбор партий сырья**

От самого раннего срока годности

1. **Ранний срок**
2. **Следующий**
3. **Поздний**
4. … **Без срока — последней**

⚠ Единицу измерения при расходе сменить нельзя: ингредиенты списываются без преобразования артикула