



Вес нетто

- [Описание](#)
- [Настройка](#)


Описание

С помощью функции **Вес нетто** можно автоматически вычитать из общего веса товара, находящегося на весах, вес определенного типа тары, в которую он упаковывается и которая также присутствует на весах в момент взвешивания. Данная функция позволяет производить более точный расчет количества весового товара, что, в конечном итоге, влияет на его суммарную стоимость. Функция применяется СТРОГО ПОСЛЕ того, как товар, ВКЛЮЧАЯ ТАРУ, располагается на весах и касса уже получила сведения о весе товара:

Касса УКМ-клиент	Touch-касса Lillo
	

Для активации функции достаточно нажать клавишу **Вес нетто** на кассе УКМ-клиент или аналогичную кнопку на touch-кассе Lillo в момент, когда и весовой товар, и его упаковка находятся на весах и касса уже получила сведения о весе товара:

Касса УКМ-клиент	Touch-касса Lillo
------------------	-------------------



Значение веса (в граммах), который необходимо вычесть из общего веса товара, система берет из настроек, выполненных в разделе веб-интерфейса сервера [Справочники – Товары – Типы тары](#). Тип тары, в которую будет упакован весовой товар, может быть установлен в настройках функции по умолчанию, и в таком случае, его вес будет сразу отнят от общего автоматически при нажатии кнопки **Вес нетто**:

Касса УКМ-клиент

Touch-касса Lillo

N	Артикул	Название	Кол-во	Цена	Сумма
1	016204	ТОМАТ МОРОККО 1КГ ФРУКТ			
			Кол-во	Цена	Сумма
			0.382	99.40	37.97
Ост:			№ чека: 17	Отдел: Петров	СК 0.00
ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ					
СВЯЗЬ Alt					
ЧЕК НА ПРОДАЖУ					
23.09.2020 09:55 24 СуперМаркет					

*****ПРОДАЖА*****

Имя: Петров Виктор Сергеевич
 Время: 17:32:31 21.09.2020
 Номер чека: 61/ 61

006338 БИФСТЕКС ОСОБЫЙ ЛОТ. (ММК) 1 КГ
 0.133 * 79.90 =10.63

СВЯЗЬ

21.09.2020 Lillo

АНИ ПОЗ СТРН ПОЗ АНИ ЧЕК ВЫХОД

ВЫБОР ТОВАРА ПРОВ ЦЕНЫ ПАУЗА

ВВОД ТОВАРА КОПИЯ ЧЕКА ЯЩИК

ПОВТОР ПОЗ ВОЗВР ЧЕКА ЧЕК Н А ВОЗ ВРАТ



КОЛИЧЕСТВО РаспВесТов

ПОДЫТОГ РАСЧЕТ Весы

Если же выбор типа тары доверен кассиру, то при вызове функции система сначала предложит кассиру выбрать тип тары:

Касса УКМ-клиент

Touch-касса Lillo



После того, как кассир укажет вид тары, будет произведен вычет веса выбранной тары из общего веса товара на весах:

Касса УМ-клиент	Touch-касса Lillo
-----------------	-------------------

N	Артикул	Название	Кол-во	Цена	Сумма
1	016204	ТОМАТ МОРОККО 1КГ ФРУКТ			
		Кол-во	Цена	Сумма	
		0.382	99.40	37.97	
		Ост:	Н чека: 17	Отдел:	Петров
		ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ			СК 0.00
<div> <div>СВЯЗЬ Alt</div> <div>ЧЕК НА ПРОДАЖУ 23.09.2020 09:55 24 СуперМаркет</div> </div>					

*****ПРОДАЖА*****

Имя: Петров Виктор Сергеевич

Время: 17:32:31 21.09.2020

Номер чека: 61/ 61

006338 БИФСТЕКС ОСОБЫЙ ЛОТ. (ММК) 1 КГ

0.133 * 79.90 =10.63

АНН ПОЗ

СТРН ПОЗ

АНН ЧЕК

ВЫХОД

ВЫБОР ТОВАРА

ПРОВ ЦЕНЫ

ПАУЗА

ВВОД ТОВАРА

КОПИЯ ЧЕКА

ЯЩИК

ПОВТОР ПОЗ

ВОЗВР ЧЕКА

ЧЕК Н А ВОЗ ВРАТ

КОЛИЧЕСТВО

РаспВесТов

ПОДЫТОГ РАСЧЕТ

Весы

СВЯЗЬ

21.09.2020

Lilo

Настройка

Вызов функции **Вес нетто** на кассе УКМ-клиент осуществляется путем нажатия запрограммированной клавиши.

Настройка клавиши **Вес нетто** осуществляется на кассовом сервере УКМ 4 по адресу: **Настройка сервера и оборудования – Оборудование ККМ – Раскладки клавиатуры** (вкладка слева):

СуперМаг

УКМ 4.0

Техподдержка: +7 (495) 780-55-85

Е-mail: support_ukm4@ascn.ru

(534001) ЗАО "Demo store 1"

Вы вошли как: root

Выйти

Сервер: SBT

Оборудование ККМ

Монитор оборудования

Параметры сервера

Конвертеры

Настройка обмена с СГО

Загрузка весов

Дизайн печатных форм

Архивирование и удаление данных

Настройка сервера и оборудования / Оборудование ККМ / Раскладки клавиатуры

Оборудование

Раскладки клавиатуры

Кассовые меню

Раскладки клавиатуры

Вид: Краткий Полный

+ Создать

Название	Тип клавиатуры
CheckWay KB80 - основная раскладка	CheckWay KB80
HENG YU S112A - основная раскладка с буквами	Heng YU S112A
HENG YU S112A - альтернативная раскладка с буквами	Heng YU S112A
HENG YU S60C - основная раскладка	Heng YU S60C
HENG YU S78A - основная раскладка	Heng YU S78A
IBM Modular 67-Key - основная раскладка	IBM Modular 67-Key
NCR 5932-2004 - основная раскладка	NCR 5932-2X
NCR 5932-2004 - основная раскладка (Устар.)	NCR 5932-2X (Устар.)
NCR 5932-7100 - основная раскладка с буквами	NCR 5932-7X

Кликнув на название используемой раскладки, можно перейти к окну с ее настройками, где необходимо выбрать клавишу, которая будет вызывать функцию **Вес нетто**, и в строке **Функциональный** под раскладкой нажать кнопку **Поиск**.

Редактирование раскладки "CheckWay KB80 - основная раскладка" ✕


+ Добавить сканер в разрыв + Добавить MCR в разрыв

Режим ввода: Редактирование функций ▼

								Копия Чека	ТОВ ЧЕК	Отлож Восст Чек	ПРО ДА ВЕЦ		
Выход Сброс	Х ОТЧЕТ	Прсм денег	Внсм денег	Изъят денег	7	8	9	Взвр по чеку	Чек на возвр	АНН позиц	Сторн позиц	АНН ЧЕКА	Пауза
МЕНЮ	СМЕН КСР	Back Space	Про бел	PgUp	4	5	6	ПРОВ ЦЕНЫ	ИЗМ ЦЕНЫ	ЦЕНА	ОПЛ УСЛУГ	ПОВТ ТОВА-РА	ВЕСЫ
СКИД КА	ДКарт РЕГ КЛНТ	DEL	↑	PgDn	1	2	3	Количество	ПОДИТОГ	РАСЧЕТ		ВИД ОПЛАТЫ	
ДЕН ЯЩИК	Отдел	←	↓	→	0	00	.	ВВОД	РАСЧЕТ		РАСЧЕТ Б/Н		

Слои	Типы функций	Функции	Этикетка
Функциональный	[Не задано] ▼	⌂ Поиск	
Латинский	[Не задано] ▼	⌂ Поиск	
Русский	[Не задано] ▼	⌂ Поиск	
Shift+Латинский	[Не задано] ▼	⌂ Поиск] [
Shift+Русский	[Не задано] ▼	⌂ Поиск	[]
Shift+Функциональный	[Не задано] ▼	⌂ Поиск	

В появившемся окне введите (целиком или частично) название функции **Вес нетто** и выберите верное соответствие из выпадающего списка:



Откроется следующее окно:

Редактирование параметров команды "Вес нетто" x

Минимальное значение0,001

Максимальное значение100 000,000

☐ Игнорировать ввод

☐ Разрешить уменьшение веса

☒ Разрешить увеличение веса

☐ Разрешить только для весового товара

Типы тары

Демо справочник товаров 1 [кассир выбирает из списка] ▼

Справочник актуальный (Нет типов тары)

Справочник боевой (Нет типов тары)

+ Права (действительны при наличии прав на функцию)

✓ Применить

⊗ Отмена

?

Минимальное значение – ограничение минимального веса тары (в граммах).

Максимальное значение – ограничение максимального веса тары (в граммах).

Игнорировать ввод – если параметр активирован, то все данные будут вводиться при выполнении самой команды, а не заимствоваться из строки ввода.

Разрешить уменьшение товара – активация параметра позволяет выполнять изменение веса товара в сторону уменьшения в результате выполнения команды.

Разрешить увеличение товара – активация параметра позволяет выполнять изменение веса товара в сторону увеличения в результате выполнения команды.

Разрешить только для весового товара – если параметр активирован, то функция **Вес нетто** становится доступной исключительно при продаже весового товара.

Типы тары – в данном подразделе отображается список справочников, доступных на сервере УКМ 4. Если в разделе [Справочники – Товары – Типы тары](#) (вкладка слева) определенного справочника были созданы какие-либо типы тары, они будут доступны для выбора из выпадающего списка. При выборе какого-либо одного типа тары в настройках функции, его вес будет вычитаться из общего веса товара автоматически. Выбор типа тары также можно доверить кассиру (опция **Кассир выбирает из списка**) – в таком случае, при вызове функции он увидит окно выбора типа тары.

В настройках функции также можно установить права на пользование добавляемым функционалом, после чего необходимо кликнуть **Применить**:

Редактирование параметров команды "Вес нетто"



Минимальное значение

0,001

Максимальное значение

100 000,000

☐ Игнорировать ввод

☐ Разрешить уменьшение веса

☒ Разрешить увеличение веса

☐ Разрешить только для весового товара

Типы тары

Демо справочник товаров 1

[кассир выбирает из списка]

Справочник актуальный (Нет типов тары)

Справочник боевой (Нет типов тары)

Права (действительны при наличии прав на функцию)

✓ Применить

⊗ Отмена

?

В окне с раскладкой нажмите кнопку **Сохранить**:

Слои	Типы функций	Функции	Этикетка
Функциональный	Действия по последней позиции ▼	Вес нетто ▼	
Латинский	[Не задано] ▼		
Русский	[Не задано] ▼		
Shift+Латинский	[Не задано] ▼		
Shift+Русский	[Не задано] ▼		
Shift+Функциональный	[Не задано] ▼		
Ctrl+Функциональный	[Не задано] ▼		
Alt+Функциональный	[Не задано] ▼		

В окне подтверждения выполненных настроек нажмите **Да**:

Внимание!

Изменение раскладки клавиатуры повлияет на работу

В магазинах	На терминалах	
Белый медведь	6	7

Да
Отмена

Клавиша вызова функции **Вес нетто** настроена.

На touch-кассе Lillo функция **Вес нетто** вызывается из интерфейса самой кассы:

