

Супермаг Плюс XML экспорт

ВНИМАНИЕ!

В данной статье приведены только настройки, необходимые для корректной работы конвертера **Экспорт XML**. Ознакомиться с подробным описанием структуры файлов экспорта можно [ЗДЕСЬ](#).

Настройка интерфейса сервера УКМ 4 для передачи данных во внешнюю систему

Перед настройкой сервера УКМ 4 убедитесь, что в настройках внешней системы указан каталог для получения данных из УКМ 4.

Для подключения конвертера **Супермаг Плюс XML экспорт**, перейдите в раздел веб-интерфейса [Настройка сервера и оборудования – Конвертеры](#). В открывшемся окне нажмите кнопку **+Добавить**. Далее выберите из списка конвертер и нажмите **+Создать**:

Выберите тип конвертера



Конвертер

УКМ 4

Выгрузка использования дисконтных карт
Выгрузка по счетам клиентов
Выгрузка проводок по счетам
Выгрузка справочника покупателей
Стандартный импорт 3
Стандартный импорт 4
Стандартный экспорт 3
Стандартный экспорт 4

Gestory

Gestory NCR экспорт инвентаризации

Manzana DS

Выгрузка регистраций анкет Manzana DS

Супермаг

Online Report экспорт
Супермаг 2.5M импорт
Супермаг 2.5M экспорт по смене
Супермаг 2.5M экспорт по чекам
Супермаг 2000 CSV импорт
Супермаг Плюс CSV импорт
Супермаг Плюс XML импорт

Супермаг Плюс XML экспорт

УКМ 2 CVS

Стандартный 2 CSV импорт
Стандартный 2 CSV экспорт по смене
Стандартный 2 CSV экспорт по чекам

УКМ 2 DB

Стандартный 2 DB импорт
Стандартный 2 DB экспорт по смене

+ Создать

Отмена

После создания конвертера откроется окно его настройки:

Создать конвертер

Супермаг Плюс XML экспорт

Название *

Супермаг Плюс XML экспорт

Запускается

☒ На сервере

☐ На терминалах

Магазины (Код в Супермаг+)

[Добавить магазины](#)

Экспорт средств оплаты

☐ Настройка перекодировки средств оплаты

Средства оплаты

Каталоги

Каталог для выгрузки данных *

☐ Игнорировать поврежденные чеки

☐ Выгружать оперативные чеки

☐ Выгружать открытие смен

☐ Выгружать операции с денежным ящиком

При первом подключении выгружать

☒ От начала открытой смены на момент подключения конвертера

☐ С момента подключения конвертера

Сохранить

Отменить

?

Название – в поле указывается название конвертера (по умолчанию, присваивается значение типа добавляемого конвертера).

Запускается – указывается служба, через которую будет осуществляться обмен данными (при условии, что пользователь имеет право доступа к ресурсам). Существуют следующие варианты значений:

На сервере – обмен будет осуществляться через серверную часть УКМ 4.

На терминалах – обмен будет осуществляться через клиентскую (терминальную) часть УКМ 4.

Магазины – для выбора магазинов, в которых будет действовать конвертер, кликните по ссылке **Добавить магазины**.

Экспорт средств оплаты – в подменю **Настройка перекодировки средств оплаты** можно установить пользовательскую кодировку средств оплаты. Поля для настройки станут доступны, если в выбранном магазине используется более одного средства оплаты:

Магазины (Код в Супермаг+)

Demo Store ☒

[Добавить магазины](#)

Экспорт средств оплаты

☒ Настройка перекодировки средств оплаты

Средства оплаты

Demo Store - Наличные

Demo Store - Сбербанк

Demo Store - Баллы

Каталог для выгрузки данных – в поле указывается путь до каталога, куда УКМ 4 помещает файлы выгрузки данных.

Игнорировать поврежденные чеки – при включенном флаге информация по чекам, данные которых повреждены, передаваться не будет.

Выгружать оперативные чеки – при включенном параметре передача данных по чеку будет производиться сразу после его печати.

Выгружать открытие смен – параметр активирует выгрузку данных об открытии смен на кассе.

Выгружать операции с денежным ящиком – параметр контролирует выгрузку информации об операциях с денежным ящиком.

При первом подключении выгружать – возможные варианты:

От начала открытой смены на момент подключения конвертера – после сохранения настроек конвертера будет произведена выгрузка данных по последней (открытой) смене и далее по мере появления на сервере информации о закрытии смен.

С момента подключения конвертера – после сохранения настроек конвертера выгрузка данных будет производиться по мере появления на сервере информации о закрытии смен.