



Продажа

- [Пик-листы](#)
- [Добавление товаров в чек](#)
- [Просмотр позиции](#)
- [Отмена текущей позиции](#)
- [Регистрация карты клиента](#)
- [Применение скидок](#)
- [Оплата чека](#)
- [Дополнительный функционал](#)

Клавиатурная касса	Touch-касса
<p>Для начала оформления чека продажи на Рабочем столе необходимо выбрать пункт меню Продажа.</p> <p>На экран будет выведено следующее окно:</p> 	<p>Для начала оформления чека продажи на Рабочем столе необходимо выбрать пункт меню Продажа.</p> <p>На экран будет выведена форма для ввода первой позиции чека:</p> 
<p>Наряду со стандартным интерфейсом, в функционале touch-кассы УКМ 5 реализован интерфейс для сетей фастфуд с простой иерархией меню.</p>	
<h2>Пик-листы</h2> <p>Как для клавиатурной, так и для touch-кассы доступен функционал пик-листов, которые вызываются нажатием запрограммированной клавиши на клавиатурной кассе, либо кнопки на touch-кассе.</p>	

При нажатии на клавишу/кнопку, к которой привязан пик-лист, содержащий более одного товара, на экран будет выведено содержание пик-листа. Список будет отсортирован по названию товаров.

Клавиатурная касса

Открыта смена 125

Выберите товар

1

Конфеты Королевский Шедевр с миндальной начин

2

Конфеты Мулатка-загадка вес

3

Конфеты шоколадные Умка-континент вес

Отмена

Ввод

Новый шерман

Чеган Наталья Васильевна

20 ноя 2019 17:25

Связь

Touch-касса

Продажа

Стенд моноблок

КАССИР

Назаров Ринат (от.кассир)

16/04/2019

14:40

Связь

Чек 2

%

ТОВАР	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА - %
Бургер Бока Чика	1	399.00	399.00

Блак Чикен Биф

Большой брянский

Булочка Бриошь

Бургер с Фалафелем

Бургер Dry Aged 300г Россия

Бургер Бока Чика

Бургер Зачетный 210г

Бургер Инди Гринч

Бургер мини №1

Ручная скидка 0.00

Доп. скидка 0.00

↑

↓

РАСЧЕТ (399.00)

↑


↗

↑

↓

Если пик-лист содержит только один товар, то этот товар будет сразу добавлен в чек.

Если при нажатии на клавишу/кнопку, в которой не указано ID пик-листа, вызывается единственный пик-лист, то на экран сразу выводится его содержимое. Если существует несколько пик-листов, то выводится их перечень. Перечень отсортирован по возрастанию ID пик-листов.



Кассир выбирает нужный пик-лист с помощью курсора (на клавиатурной кассе), либо нажатием на соответствующую кнопку (на touch-кассе). Если в выбранном пик-листе только один товар, то этот товар сразу добавляется в чек. Если товаров больше одного, то кассир выбирает товар из содержимого пик-листа. Список отсортирован по названиям товаров.

Разные кассы в рамках одного магазина могут выполнять специфические функции, которые требуют наличия на кассах разных пик-листов. Для этих целей, в настройках типа кассы присутствует **параметр**, который определяет перечень пик-листов, которые будут доступны на экране кассира. Параметр влияет только на отображение списка пик-листов. Если настроена кнопка, выводящая товары из заданного пик-листа, она будет работать как и раньше.

Настройки отображения пик-листов подробно описаны [здесь](#).